

كيفية تثبيت Autochartist

أداة Autochartist هي مكون إضافي لكل من منصة ميتاتريدر 4 ومنصة سي تريدر. فيما يلي كيف يمكنك تثبيتها على جهازك.

أداة Autochartist لأجهزة MAC

1. قم بتحميل الملف
2. افتح المحطة (cmd + مسافة ثم اكتب "Terminal")
3. انسخ وألصق الأمر التالي في المحطة ثم اضغط على زر "ENTER"
إذا كنت تستخدم نظام التشغيل OS X 10.9 أو أحدث:
`defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles -boolean true ; killall "Finder"`
إذا كنت تستخدم نظام التشغيل OS X 10.8 أو أقدم:
`"defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE ; killall Finder"`
4. الآن، من المفترض أن الملفات والمجلدات المخفية ستصبح مرئية
5. افتح "Library" "Your username" "Users" "Macintosh HD" (انقر بزر الماوس الأيمن واختر فتح علامة تبويب جديدة) "Application Support" "com.AxioryGlobal.MT4_123456" "drive_c" "Program Files" "Axiory Meta-Trader 4" "MQL4"
6. انسخ وألصق الملف الذي حملته "MQL4" مع المؤشر في مجلد "Axiory MetaTrader 4" (استبدل مجلد MQL4 بالمجلد الجديد الذي تم تحميله)
7. قم بإعادة تشغيل MT4 ومن المفترض أن تعمل الآن
8. يمكنك أن تجد Autochartist تحت "Expert advisors" في نافذة المتصفح

تحميل أداة Autochartist لأجهزة Mac

أنت تحتاج الآن إلى تمكين طلبات الويب عن طريق إتباع هذه الخطوات:
انقر على "Tools" في عنصر القائمة

انقر على "Options"

انقر على علامة التبويب "Expert Advisors"

الآن من المفترض أن تكون Autochartist جاهزة للعمل في منصة MT4 الخاصة بـ

أداة Autochartist لنظام تشغيل ويندوز

1. اختر اللغة وقم بتحميل المكون الإضافي اللغة الإنجليزية (English) وتشغيل مثبت نظام التشغيل ويندوز اللغة الأسبانية (Spanish) وتشغيل مثبت نظام التشغيل ويندوز اللغة الروسية (Russian) وتشغيل مثبت نظام التشغيل ويندوز اللغة الإيطالية (Italian) وتشغيل مثبت نظام التشغيل ويندوز اللغة الصينية (Chinese) وتشغيل مثبت نظام التشغيل ويندوز اللغة الإندونيسية (Indonesian) وتشغيل مثبت نظام التشغيل ويندوز اللغة التايلاندية (Thai) وتشغيل مثبت نظام التشغيل ويندوز اللغة الفيتنامية (Vietnamese) وتشغيل مثبت نظام التشغيل ويندوز
2. انقر على زر "Next" على إعداد Autochartist ضمن المستشارين الخبراء على MT4
3. قم بقبول اتفاقية الترخيص وانقر على زر "Next"
4. حدد المنصة التي تريد أن يتم تثبيت Autochartist عليها
5. انقر على زر "Add additional" إذا لم تكن منصتك مذكورة في القائمة
6. انقر على زر "Next" ثم انقر على زر "Install"
7. انقر على زر "Finish" بعد اكتمال عملية التثبيت
8. قم بإعادة تشغيل منصة MT4